



ПОСТРОЕНИЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ МАСТЕР КЛАССА





1. Раскрой состоит из следующих этапов и деталей:

- 1.1. I-я часть полочки состоящая из двух деталей,
- 1.2. II-я часть полочки — одна деталь;
- 1.3. I-я часть спинки — одна деталь;
- 1.4. II-я часть спинки — одна деталь
- 1.5. Рукав — две детали
- 1.6. Оборка — две детали размером 40х150см
- 1.7. Косая бейка — одна деталь — шириной 3см на 70см. Вырез горловины после присбаривания 68см.

2. Подготовка

2.1. Перед раскроем проводим декатировку ткани.

2.2. Обрабатываем на оверлоке центральные срезы на I-я части полочки, низ рукавов, нижний срез оборки на двух деталях и один край косой бейки.

3. Приступаем к пошиву

3.1. Стачиваем две детали полочки до отметки — 3см, отворачиваем на изнаночную сторону и отстрачиваем на расстоянии 7мм от края. То есть оформляем вырез на полочке.

3.2. Вторую часть полочки перед стачиванием с первой частью необходимо собрать, поэтому прокладываем строчку (ширина стежка 4), при этом сделав отступ в 15 см с обеих сторон.

Я рекомендую сделать три надсечки — одна по центру, вторая и третья на расстоянии 15см слева и справа.

Стягиваем вторую часть полочки до нужного нам размера, а это длина нижнего края первой части полочки, равномерно распределяем складки. Скалываем две части полочки, при этом надсечки нам служат маячками, и прокладываем строчку, после чего срез обрабатываем на оверлоке.

3.3. Аналогичным образом выполняем манипуляции со спинкой.

3.4. Следующий этап это втачивание рукавов. Складываем детали полочки и спинки с деталями рукавов, скалываем, прокладываем в данном случае соединительный и одновременно обмёточный шов при помощи оверлока.

3.5. Теперь приступаем к оформлению горловины. Горловину нужно присобрать. Для этого прокладываем строчку для присбаривания отдельно на всех деталях — полочках, спинке и двух рукавах, ширина стежка 4.

Детали полочки и спинки мы слегка прирсаживаем, а вот рукава собираем максимально. Длина среза горловина после присбаривания 68см.

Далее обрабатываем горловину косой бейкой — прикладываем необработанный край косой бейки к вырезу горловины — лицом к лицу, стачиваем на расстоянии 0,7-1см от края, отворачиваем на изнаночную сторону изделия, вымётываем, прячем короткие срезы и прокладываем строчку «шов в шов».

3.6. Выполняем один соединительный шов на рукавах и переда со спинкой. Делаем его при помощи оверлока.

3.7. Оформляем нижний срез рукавов. Берём эластичную тесьму шириной 1см, нам нужно два отрезка по 33см. Соединяем срезы в кольцо, у нас получилось два кольца. Делаем подгибку низа рукава и одновременно внутрь закладываем кольцо из эластичной тесьмы. Прокладываем строчку на расстоянии 1,2см от края.

3.8. Приступаем к финальной части — создаём и пришиваем оборку. Соединяем короткие срезы на оверлоке. Прокладываем по необработанному краю строчку для присбаривания отдельно на двух частях. Стягиваем до нужного размера, равномерно распределяем. Соединяем оборку с основным изделием, намётываем, прокладываем соединительный шов на машинке, затем обрабатываем срез на оверлоке.

Оформляем низ изделия, для этого нижний край отворачиваем на нужную ширину — 2-3см и отстрачиваем.

ВСЁ НАШЕ ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО!!!!